


電腦自動取得 IP 說明


註：宿舍網路為**有線網路**，勿與無線網路混淆。

Windows (Win10)：


- 1、 找到電腦右下角網路圖示，並按右鍵點選，「開啟網路和網際網路設定」




- 2、 點選「變更介面卡選項」



- 3、此處會列出電腦中的網路卡，找到「乙太網路」按右鍵，選「內容」
註：Win7 名稱為「區域連線」



- 4、找到「網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IP)」，再點「內容」



5、請確認 IP 及 DNS 都是設定為「自動取得」

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容

一般 其他設定

如果您的網路支援這項功能，您可以取得自動指派的 IP 設定。否則，您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。

☒ 自動取得 IP 位址(O)

☐ 使用下列的 IP 位址(S):

IP 位址(I):

子網路遮罩(U):

預設閘道(D):

☒ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)

☐ 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):

慣用 DNS 伺服器(P):

其他 DNS 伺服器(A):

☐ 結束時確認設定(L)

Windows 11

1. 桌面右下角網路圖示，按右鍵選「網路和網際網路設定」。



2. 點「乙太網路」



3.在「IP」與「DNS」，點「編輯」

網路和網際網路 > 乙太網路

計量付費連線
當您與這個網路連線時，有些應用程式可能有不同的運作以減少數據使用量。
關閉 ☐

設定資料限制以協助控制此網路上的數據使用量

IP 指派:	自動 (DHCP)	編輯
DNS 伺服器指派:	自動 (DHCP)	編輯
匯總連結速度 (接收/傳輸):	1000/1000 (Mbps)	複製
連結-本機 IPv6 位址:		
IPv4 位址:		
IPv4 預設閘道:		
IPv4 DNS 伺服器:		
製造商:		

4.IP 選「自動(DHCP)」

編輯 IP 設定

自動 (DHCP) ▼

儲存 取消

5.DNS 選「自動(DHCP)」


編輯 DNS 設定

自動 (DHCP) ▼

儲存 取消

Mac OS：

至「系統設定」\「網路」，選擇乙太網路或是您的轉接頭名稱， IP 選「使用 DHCP」。



無線分享器(範例)：

因無線分享器廠牌眾多，設定畫面不盡相同，故以下僅為範例供參考。

首先要找到分享器中有關外部 IP 來源設定，將「IP」與「DNS」設為自動取得，通常機器預設值即是自動取得，無需特別設定。

