

電腦自動取得 IP 說明

註:宿舍網路為有線網路,勿與無線網路混淆。

Windows (Win10):

1、 找到電腦右下角網路圖示,並按右鍵點選,「開啟網路和網際網路設定」



2、點選「變更介面卡選項」

₽	顯示可用網路 檢視您周圍的連線鐵項。						
進隆	進階網路設定						
₽	變更介面卡選項 檢視網路介面卡及變更連線設定。						
\$	網路和共用中心 對於你連續的網路,決定你要共用的項目。						

3、 此處會列出電腦中的網路卡,找到「乙太網路」按右鍵,選「內容」 註:Win7 名稱為「區域連線」





4、 找到「網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IP)」, 再點「內容」



5、 請確認 IP 及 DNS 都是設定為「自動取得」

網際網	路通	訊協定	第4版(1	TCP/IPv4) - 內容						×
一般	1	其他設定	1								
如郹 詢問	果您的 問網路	的網路支 各系統管	援這項功 理員正確]能,您回 I的 IP 設)	可以取得 定。	自動指	腻的	IP 設定	E • 줌)	則,您。	4須
)自)使用	動取得 II 用下列的	?位址(O) IP 位址() (S):							
	IP 位:	业(():									
	子網	烙遮置(し	J):				-	-	-		
3	預設	閘道(D)∶						-			
		的取得 D	NS伺服	器位址(3)						
-C)使用	下列的)DNS 伺	服器位划	±(E):						
1	慣用	DNS 伺	服器(P):								
1	其他	DNS 伺	服器(A):					-			
[結	束時確	忍設定(L)						100	售階(₩).	
								確定		J	权 満



Mac :

至「系統偏好設定」\「網路」,左邊選擇乙太網路,右邊 IP 選「使用 DHCP」。

	網路		Q 搜尋
位	置: 自動		
 ■ 乙太網路 ○ 己連線 	狀態:	已連線 目前正在使用「乙太網路」	・且 IP 位址為
	設定 IPv4:	使用 DHCP	
	IP 位址:	100108-076.100	
	子網路遮罩:	255.255.255.0	
	路由器:	10.05/052	
	DNS 伺服器:		
	搜尋網域:	localdomain	
+ - *-			進階… ?
			回復 套用